




## Einrichtung der NVG CAD-Daten-Cloud PowerFolder auf dem Rechner

Download PowerFolder Client

Info zum Serverstandort: Deutschland

Link: [https://drive.powerfolder.com/download\\_client](https://drive.powerfolder.com/download_client)

Betriebssystem auswählen





SETUP speichern und ausführen

Nach dem Speichern und Ausführen per Doppelklick der **PowerFolder\_Drive\_Latest\_Installer.exe** bestätigen Sie die Abfrage, ob Änderungen am Gerät zugelassen werden sollen mit „Ja“ sowie das Lizenzabkommen mit „Annehmen“.

Setzen Sie den Installationstyp auf „Automatisch“ und klicken Sie auf „weiter“.

Optionaler Schritt bei einigen Systemen: Bestätigen Sie die Firewall-Abfrage mit „Zugriff Zulassen“.

Nach der Installation den Computer neu starten durch Klick auf „Fertigstellen“.



## Einstellung des Cloud-Ordners




Doppelklick auf das Powerfolder Symbol auf dem Desktop bzw. in der Statuszeile.

Der Speicherort der Cloud auf dem Rechner wird im Menü Einstellungen, Reiter Allgemein eingerichtet.

Dazu im Folders-Basispfad den Speicherordner auswählen und Archivierung auf 5 Versionen einstellen.

Mit „OK“ bestätigen.



## Anmeldung in der Cloud



**WICHTIG: Erst den Cloud-Ordner einstellen, dann in der Cloud anmelden!**

Doppelklick auf das Powerfolder Symbol auf dem Desktop. Anmeldung mit den Zugangsdaten. Diese erhalten Sie über die NVG mbH per Mail [caddaten@nvgmbh.de](mailto:caddaten@nvgmbh.de) unter Angabe des gewünschten Dateiformats (Step, NX, Step+NX).



## Download startet automatisch

Nun ist die CAD-Cloud auf dem Rechner eingerichtet. Der Client startet den CAD-Daten Download. Spätere Aktualisierungen / Ergänzungen erfolgen automatisch.